

Design 7280 • Umhängetasche

Alle Zentimeterangaben in der Anleitung sind gestrickte Maße vor dem Filzen, sofern nichts anderes angegeben wurde.

Maße

Vor dem Filzen: Breite ca. 52 cm, Höhe ca. 42,5 cm. Tragriemen ca. 11 cm breit und 120 cm lang.

Nach dem Filzen: Breite ca. 37 cm, Höhe ca. 28,5 cm. Tragriemen ca. 6 cm breit und 85 cm lang.

Material: Wash+Filz-it! fashion, 250 g Fb 00011 mocca, 50 g Fb 00090 kiesel.

Anchor Sticktwist Rest oder 1 Strang Fb 00360.

Milward Stricknadeln 7. Außerdem je 1 Stricknadel ohne und mit Spitze und 1 Nähnaedel oder Ledernaedel passend für 3-fädigen Sticktwist.

Für den Verschluss 1 Lederrest in hellbraun ca. 10 x 10 cm und von Jim Knopf 1 Knopf (Art. 10968, Fb schwarz, Größe 66"), im Fachhandel erhältlich.

Glatt rechts: In Hinr rechts, in Rückr links stricken.

Intarsientechnik: Glatt rechts nach Zählmuster stricken, dabei für jedes Farbfeld einen extra Knäuel verwenden und die Fäden auf der Rückseite bei jedem Farbwechsel verkreuzen.

Maschenprobe: Mit Nadeln 7 bei glatt rechts vor dem Filzen: ca. 10 M und 16 R = 10 x 10 cm, nach dem Filzen 14 M und 24 R = 10 x 10 cm.

ANLEITUNG

Rückseite: Vom oberen Rand nach unten stricken, siehe Pfeil in der Schnittverkleinerung. 54 M in mocca anschlagen und 1 Rückr links, dann glatt rechts stricken. Für die seitlichen Rundungen in 46. R = in 28,5 cm Höhe beidseitig je 1 M abnehmen. Dafür am Reihenbeginn die Randm mit folgender M rechts überzogen zusammenstricken (1 M rechts abheben, 1 M rechts stricken und die abgehobene M darüberziehen) und am Reihenende die Randm mit der M davor rechts zusammenstricken. Diese Abnahmen 1x in folgender 6. R, 1x in folgender 4. R und 2x in jeder 2. R wiederholen = 44 M. Weiter in folgender 2. R am Reihenbeginn die Randm mit folgender M und die beiden M danach rechts überzogen zusam-



menstricken, bis 4 M vor Reihenende stricken, die folgenden 2 M, dann die Randm mit der M davor rechts zusammenstricken; diese Abnahmen noch 1x in folgender 2. R wiederholen, dann in folgender 2. R am Reihenbeginn die Randm mit folgender M, die folgenden 2 M und die beiden M danach rechts überzogen zusammenstricken, bis 6 M vor Reihenende stricken, die folgenden 2 M, die beiden M danach und die Randm mit der M davor rechts zusammenstricken. In folgender 2. R die restlichen 30 M abketten.

Vorderseite: Ebenso in mocca stricken.


Taschenklappe: Auf der Außenseite der Taschenrückseite über den mittleren 44 M des Anschlagrands 17 M in mocca und 27 M in kiesel herausstricken und glatt rechts in Intarsientechnik nach Zählmuster stricken, mit einer Rückr beginnen. Dabei in 24. R = 15 cm Klappenhöhe mit den beidseitigen Abnahmen beginnen und insgesamt beidseitig je 12 M wie gezeichnet abnehmen. Nach 43. R = 27 cm Klappenhöhe die restlichen 20 M abketten.

Tragriemen: 11 M in mocca anschlagen und 120 cm glatt rechts stricken, alle M abketten.


Ausarbeiten: Vorder- und Rückseite zusammennähen; der Tragriemen wird nach dem Filzen angehängt. Tasche und Tragriemen nach den allgemeinen Angaben im Buntwaschgang bei 40° C filzen, dabei Colorwaschmittel (kein Wollwaschmittel und keinen Weichspüler) verwenden, danach kräftig in Form ziehen. Zum Trocknen kann in die Tasche ein Handtuch, welches ab und an gewechselt werden sollte, gelegt werden. Nach dem Trocknen den Tragriemen beidseitig der Taschenklappe annähen. Um die Taschenklappe mit mocca 1 R Vorstiche mit der spitzen Sticknadel sticken. Die Verschlusslasche nach der Vorlage und als Knopföse einen 0,5 cm breiten und 10 cm langen Streifen aus dem Lederrest

ausschneiden. Beide Enden des Streifens aufeinander gelegt unter die Lasche legen, dann mit der Näh- bzw. Ledernadel und 3-fädigem Sticktwist mit kleinen Vorstichen auf die Taschenklappe nähen, siehe Foto und Vorlage. Den Knopf annähen.

Vorlage für die Verschlusslasche in Originalgröße




Zählmuster für die Taschenklappe



Zeichenerklärung

□ = 1 M in kiesel ■ = 1 M in mocca



Abkürzungen:
M = Masche(n), R = Reihe(n)